


Berechtigungen verwalten

Damit nicht jeder Benutzer alle Daten im geoCapture-Portal einsehen und ändern kann, kann man den Benutzern und Benutzergruppen verschiedene Berechtigungen zuweisen. Die Berechtigungen können nur Benutzern zugewiesen werden, die einer Benutzergruppe angehören. Der Zugriff von Administratoren kann nicht eingeschränkt werden. Die Fahrzeug- und Projektberechtigungen (dazu gehören auch zugehörige Auswertungen) werden nicht bei den Benutzern festgelegt, sondern unter Fahrzeuge > Tracker bzw. Projekte > Projekte.


Die Berechtigungen zur Einsicht/Bearbeitung von Funktionen verwaltet man unter Einstellungen > Benutzer.




Zum Verwalten der Berechtigungen von Benutzergruppen klickt man auf Gruppen. Dadurch öffnet sich ein Fenster mit der Übersicht der Benutzergruppen. Diese lassen sich über den Menü-Button jeweils ändern und anpassen.




Beim Bearbeiten öffnet sich ein neues Fenster mit den Benutzerberechtigungen. Mit der Berechtigung kann der Benutzer die jeweilige Funktion einsehen, neue Daten anlegen, vorhandene Daten ändern und löschen.




Wenn man einen einzelnen Benutzer bearbeitet, kann man dort ebenfalls Berechtigungen verwalten. Die Einzelberechtigungen haben Priorität vor den Gruppenberechtigungen. Also kann ein Benutzer einer Benutzergruppe angehören, aber noch weitere Berechtigungen erhalten als die weiteren Gruppenmitglieder.



Unter Fahrzeuge > Tracker kann man die Berechtigungen von Fahrzeugen und Fahrzeuggruppen verwalten. Zum Verwalten der Berechtigungen von Fahrzeuggruppen klickt man auf Gruppen. Dadurch öffnet sich ein Fenster mit der Übersicht der Fahrzeuggruppen. Diese lassen sich über den Menü-Button > Berechtigungen jeweils ändern und anpassen.



Unter Berechtigungen bearbeiten kann man Berechtigungen für einzelne Benutzer, Benutzergruppen oder allgemein jeden Benutzer (Jeder) einstellen.



Durch die Berechtigung „**Lesen**“ werden dem Benutzer die Fahrzeuge in der Fahrzeugliste und in der Kartenansicht angezeigt.

Durch die Berechtigung „**Bearbeiten**“ kann der Benutzer die Fahrzeuge bearbeiten, z.B. umbenennen. Das Löschen und Anlegen von Fahrzeugen ist generell nur durch geoCapture möglich.

Durch die Berechtigung „**Auswerten**“ kann der Benutzer die fahrzeugbezogenen Auswertungen ausführen.

Durch die Berechtigung „**Fahrtenbuch pflegen**“ kann der Benutzer das Fahrtenbuch z.B. für das Finanzamt führen und bearbeiten.

Durch die Berechtigung „**Wartung**“ kann der Benutzer Wartungstermine für die Fahrzeuge anlegen, bearbeiten und löschen.

Durch die Berechtigung „**Fahrerberechtigungen**“ kann der Benutzer die berechtigten Fahrer der Fahrzeuge hinzufügen und löschen. Diese Funktion erfordert allerdings eine Wegfahrsperrung oder Fahrererkennung.

Falls Fahrzeuge für Benutzer gar nicht sichtbar sein sollen, wird dafür dieser Benutzer/die Benutzergruppe unter Berechtigungen hinzugefügt, allerdings darf keine Berechtigung angehakt werden. Der Benutzer ist somit für das Fahrzeug/die Fahrzeuggruppe ausgeschlossen.

Für einzelne Fahrzeuge kann man ebenfalls Berechtigungen verwalten. Auch hier gilt: Die Einzelberechtigungen haben Priorität vor den Gruppenberechtigungen. Also können Berechtigungen pro Fahrzeuggruppe vergeben werden und diese Berechtigungen bei einzelnen Fahrzeugen eingeschränkt oder erweitert werden.

Unter Projekte > Projekte können die Berechtigungen für Projekte verwaltet werden. Dort sind verschiedene Berechtigungen wie Erstellen, Lesen, Bearbeiten, Löschen und Auswerten möglich. Diese Berechtigungen können ebenfalls pro Projektgruppe und pro Projekt vergeben werden.

