

Ereignisse im geoCapture-Portal einrichten (Alarmierungen)

Mit der Ereignisfunktion in geoCapture können Sie automatische Benachrichtigungen für besondere Vorkommnisse einrichten. Dadurch werden Sie per E-Mail oder SMS informiert und behalten stets den Überblick.

1. Schritt – Ereignis erstellen

- Melden Sie sich im geoCapture-Portal an.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Ereignisse**.

Einstellungen > **Ereignisse**

- Klicken Sie auf den Button „Hinzufügen“, um ein neues Ereignis zu erstellen.

2. Schritt – Bedingungen festlegen

Im Reiter **Bedingungen** bestimmen Sie, wann das Ereignis ausgelöst wird.

1. **Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen:**
 - Wählen Sie aus der Dropdown-Liste ein bestimmtes Fahrzeug oder eine Fahrzeuggruppe aus, falls das Ereignis fahrzeugbezogen ist.
 - Falls das Ereignis für alle Fahrzeuge gelten soll, lassen Sie die Felder leer.
2. **Projekte oder Projektgruppen:**
 - Wählen Sie ein Projekt oder eine Projektgruppe aus, wenn das Ereignis projektbezogen ist.
3. **Zeitraum und Dauer:**

- Geben Sie eine **Dauer** ein, falls das Ereignis nur für eine Mindestzeit gelten soll.
- Legen Sie eine **Uhrzeit** und die **gültigen Wochentage** fest, an denen das Ereignis aktiv sein soll.
- Optional können Sie den Zeitraum mit einem Start- und Enddatum begrenzen.

Ereignis erstellen

Allgemein **Bedingungen** Aktion

Fahrzeug

Fahrzeug:

Fahrzeuggruppen:

Projekt

Projekt:

Projektgruppe:

Zeitraum

Dauer:

Uhrzeit: - Uhr

Gültige Wochentage: Mo Di Mi Do Fr Sa So

Datum: bis

3. Schritt – Aktionen definieren

- Wechseln Sie zum Reiter **Aktion**.
- Legen Sie fest, welche Benachrichtigungsaktion ausgelöst wird:
- **Alarmierung:**
 - Wählen Sie die Empfänger aus (z. B. Benutzer, Gruppen oder Alarmierungsketten).
 - Bestimmen Sie die Empfangsart (E-Mail, SMS).
 - Stellen Sie das **Sendintervall** ein, um zu definieren, wie oft eine Benachrichtigung gesendet wird.
 - Geben Sie die maximale Anzahl an Benachrichtigungen pro Tag und Fahrzeug ein.
- **Stempelung:** Wählen Sie diese Option, wenn das Ereignis eine automatische Stempelung auslösen soll. Hierzu gibt es eine separate Anleitung.

Ereignis erstellen

Allgemein | Bedingungen | **Aktion**

Aktion

Alarmierung Stempelung

Empfänger:

Empfangsart:

* Sendeintervall: : h

Max. Benachrichtigungen: pro Tag und Fahrzeug

Schritt 4: Speichern

1. Klicken Sie auf **Speichern**, um das Ereignis zu aktivieren.
2. Das System überwacht ab sofort die eingestellten Bedingungen und führt die definierten Aktionen aus.

Ereignisarten:

Hier finden Sie eine Übersicht der Ereignisarten, die im geoCapture-Portal eingerichtet werden können, sowie deren wichtige Bedingungen und mögliche Anwendungsbeispiele:

1. Adresse besucht

- **Ereignis:** Wird ausgelöst, sobald ein Fahrzeug eine Adresse anfährt (kein Halt erforderlich).
- **Beispiel:** Überwachung von Anlieferungen.

2. Adresse bis zum Endzeitpunkt nicht besucht

- **Ereignis:** Wird ausgelöst, wenn ein Fahrzeug eine Adresse bis zu einem definierten Endzeitpunkt nicht besucht hat.
- **Beispiel:** Fehlende Anlieferung.

3. Adresse bis zum Endzeitpunkt nicht verlassen

- **Ereignis:** Wird ausgelöst, wenn ein Fahrzeug eine Adresse bis zu einem definierten Endzeitpunkt nicht verlassen hat.
- **Beispiel:** Diebstahlüberwachung.

4. Adresse verlassen

- **Ereignis:** Wird ausgelöst, sobald ein Fahrzeug eine Adresse verlässt.
- **Beispiel:** Überwachung unerlaubter Fahrten.

5. Außerhalb Adresse

- **Ereignis:** Wird ausgelöst, wenn sich ein Fahrzeug außerhalb einer Adresse befindet.
 - **Beispiel:** Diebstahl oder Fahrten zu unerlaubten Zeiten.
-

6. Fahrt ohne Fahrer

- **Ereignis:** Wird ausgelöst, wenn ein Fahrzeug ohne iButton-Schlüssel (bei Fahrererkennung) gefahren wird.
 - **Beispiel:** Unbefugte Nutzung.
-

7. Fehlende Stempelung

- **Ereignis:** Wird ausgelöst, wenn ein Mitarbeiter keine "Gehen"-Stempelung am Ende des Tages gesetzt hat.
 - **Beispiel:** Überwachung der Arbeitszeiten.
-

8. Stillstand

- **Ereignis:** Wird ausgelöst, wenn ein Fahrzeug für eine bestimmte Dauer stillsteht.
 - **Beispiel:** Unerwartete Unterbrechungen.
-

9. Tracker-Sensoralarm

- **Ereignis:** Wird ausgelöst, wenn Sensorbedingungen erfüllt sind.
 - **Sensoren:** Batterie, Geschwindigkeit, Zündung, Lichtstärke, Tankinhalt, u. a.
 - **Beispiel:** Spannungsabfall, Ausfall von Geräten, Geschwindigkeitsüberschreitung.
-

10. Tracker sendet nicht

- **Ereignis:** Wird ausgelöst, wenn ein Fahrzeug keine Daten mehr sendet.
 - **Beispiel:** Fehlfunktion oder Diebstahl.
-

11. Zündung an

- **Ereignis:** Wird ausgelöst, sobald die Zündung eingeschaltet wird.
 - **Beispiel:** Unerlaubte Fahrten oder Wochenendnutzung.
-

12. Zündung aus

- **Ereignis:** Wird ausgelöst, sobald die Zündung ausgeschaltet wird.
 - **Beispiel:** Fahrzeugabschaltung.
-

13. Zündung bis zum Endzeitpunkt nicht an

- **Ereignis:** Wird ausgelöst, wenn die Zündung bis zum Endzeitpunkt für eine bestimmte Dauer nicht eingeschaltet war.
 - **Beispiel:** Überwachung der Betriebszeit.
-

14. Zündung bis zum Endzeitpunkt nicht aus

- **Ereignis:** Wird ausgelöst, wenn die Zündung bis zum Endzeitpunkt nicht ausgeschaltet war.
- **Beispiel:** Überwachung der Fahrzeugnutzung.