

Ereignissen in het geoCapture-portaal instellen (Alarmmeldingen)

Met de gebeurtenisfunctie in geoCapture kunt u automatische meldingen instellen voor bijzondere gebeurtenissen. Zo wordt u per e-mail of SMS op de hoogte gebracht en behoudt u altijd het overzicht.

Stap 1 – Een gebeurtenis aanmaken

- Log in op het geoCapture-portaal.
- Ga naar Instellingen > Gebeurtenissen. Klik op de knop "Toevoegen" om een nieuwe gebeurtenis aan te maken.

Instellingen >  **Gebeurtenissen**

  Zoeken ...  Alleen actieve weergeven ☒

- Klik op de knop "Toevoegen" om een nieuw gebeurtenis aan te maken.

Gebeurtenis aanmaken   

 **Algemeen**  Voorwaarden  Actie

Type:  Adres bezocht 

*Beschrijving:



☒ Actief

Gebeurtenisbeschrijving
Er wordt een alarm geactiveerd zodra een voertuig een adres benadert. Stoppen is niet nodig.

Stap 2 – Voorwaarden instellen

In het tabblad Voorwaarden bepaalt u wanneer de gebeurtenis wordt geactiveerd.

1. **Voertuigen of voertuiggroepen:**
 - Selecteer een specifiek voertuig of een voertuiggroep uit de keuzelijst als de gebeurtenis voertuiggerelateerd is.
 - Laat de velden leeg als de gebeurtenis voor alle voertuigen geldt.
2. **Projecten of projectgroepen:**
 - Selecteer een project of een projectgroep als de gebeurtenis projectgerelateerd is.

3. Periode en duur:

- Voer een minimale duur in als de gebeurtenis alleen vanaf een bepaalde tijdsduur moet gelden.
- Stel een begin- en eindtijd in en bepaal op welke weekdays de gebeurtenis actief moet zijn.
- Optioneel: Beperk de periode met een start- en einddatum.

Gebeurtenis aanmaken

Algemeen

Voorwaarden

Actie

Voertuig

Voertuig:

Voertuiggroepen:

Project

Project:

Projectgroep:

Periode

Duur:

Tijdstip: - Uur

Geldige weekdays: ☒ Ma ☒ Di ☒ Wo ☒ Do ☒ Vr ☒ Za ☒ Zo

Datum: tot

Stap 3 – Acties definiëren

- Ga naar het tabblad Actie.
- Stel in welke meldingsactie moet worden uitgevoerd:
- **Alarmmelding:**
 - Selecteer de ontvangers (gebruikers, groepen of alarmketens).
 - Bepaal de wijze van ontvangst (e-mail, SMS).
 - Stel het verzendinterval in (hoe vaak een melding wordt verzonden).
 - Stel het maximum aantal meldingen per dag en per voertuig in.
- **Stempelregistratie:** Kies deze optie als de gebeurtenis een automatische stempelregistratie moet activeren. Voor deze functie is een aparte handleiding beschikbaar.

Gebeurtenis aanmaken

Algemeen

Voorwaarden

Actie

Actie

☒ Alarmering

☐ Registratie

Ontvanger:

- Ontvanger kiezen -

Ontvangsttype:

Zendinterval:

:

u

?

Max. meldingen:

- Onbeperkt -

 per dag en voertuig

Stap 4 – Opslaan

1. Klik op "Opslaan" om de gebeurtenis te activeren.
2. Het systeem bewaakt vanaf nu de ingestelde voorwaarden en voert de gedefinieerde acties uit.

Soorten gebeurtenissen:

Hier vindt u een overzicht van de gebeurtenistypen die in het geoCapture-portaal kunnen worden ingesteld, met hun belangrijkste voorwaarden en mogelijke toepassingen:

1. Bezochte locatie

- Gebeurtenis: Wordt geactiveerd zodra een voertuig een locatie bereikt (stoppen is niet vereist).
- Toepassing: Controle van leveringen.

2. Locatie niet bezocht vóór eindtijd

- Gebeurtenis: Wordt geactiveerd als een voertuig een locatie niet heeft bezocht vóór een gedefinieerde eindtijd.
- Toepassing: Bewaking van gemiste leveringen.

3. Locatie niet verlaten vóór eindtijd

- Gebeurtenis: Wordt geactiveerd als een voertuig een locatie niet vóór een bepaalde eindtijd heeft verlaten.
- Toepassing: Diefstalpreventie.

4. Locatie verlaten

- Gebeurtenis: Wordt geactiveerd zodra een voertuig een locatie verlaat.
 - Toepassing: Bewaking van ongeoorloofde ritten.
-

5. Buiten locatie

- Gebeurtenis: Wordt geactiveerd wanneer een voertuig zich buiten een ingestelde locatie bevind.
 - Toepassing: Diefstalpreventie of controle van ritten buiten toegestane tijden.
-

6. Rit zonder bestuurder

- Gebeurtenis: ordt geactiveerd als een voertuig zonder iButton-sleutel wordt bestuurd (indien rijderherkenning is ingeschakeld).
 - Toepassing: Detectie van ongeoorloofd gebruik.
-

7. Ontbrekende stempelregistratie

- Gebeurtenis: Wordt geactiveerd als een medewerker aan het einde van de werkdag geen "Vertrek"-stempel heeft gezet.
 - Toepassing: Controle van gewerkte uren.
-

8. Stilstand

- Gebeurtenis: Wordt geactiveerd als een voertuig langer dan een ingestelde tijd niet beweegt.
 - Toepassing: Controle op ongeplande werkonderbrekingen.
-

9. Tracker-sensoralarm

- Gebeurtenis: Wordt geactiveerd als een ingestelde sensorwaarde wordt bereikt. Mogelijke sensoren: Accuspanning, snelheid, ontsteking, lichtsterkte, brandstofniveau, enz.
 - Toepassing: Spanningsverlies, defecten, snelheidsoverschrijding.
-

10. Tracker verstuurt geen data

- Gebeurtenis: Wordt geactiveerd als een voertuig geen gegevens meer verzendt.
 - Toepassing: Detectie van storingen of diefstal.
-

11. Ontsteking aan

- Gebeurtenis: Wordt geactiveerd zodra de ontsteking wordt ingeschakeld.
 - Toepassing: Controle van ongeoorloofde ritten of weekendgebruik.
-

12. Ontsteking uit

- Gebeurtenis: Wordt geactiveerd zodra de ontsteking wordt uitgeschakeld.
 - Toepassing: Controle van voertuigstilstand.
-

13. Ontsteking niet ingeschakeld vóór eindtijd

- Gebeurtenis: Wordt geactiveerd als de ontsteking vóór een ingestelde eindtijd niet is aangezet.
 - Toepassing: Controle op geplande werkuren.
-

14. Ontsteking niet uitgeschakeld vóór eindtijd

- Gebeurtenis: Wordt geactiveerd als de ontsteking vóór een ingestelde eindtijd niet is uitgeschakeld.
- Toepassing: Controle van voertuiggebruik buiten werktijden.