

Transportaufträge

Die Tourenplanung in geoCapture bietet die Möglichkeit, Transportaufträge effizient zu erstellen und zu disponieren. Um dies zu nutzen, müssen folgende Punkte beachtet und eingerichtet werden:

1. Freischaltung der Tourenplanung:

- Die Tourenplanung muss in geoCapture freigeschaltet sein, um Transportaufträge nutzen zu können.

2. Einstellungen in den Auftragsarten:

- Jede Auftragsart kann so konfiguriert werden, dass Transportaufträge erstellt werden können.
- Für die Disposition von Transportaufträgen ist mindestens eine neue Auftragsart erforderlich, die speziell dafür vorgesehen ist.

3. Transportaufträge – Definition und Zweck:

- Transportaufträge umfassen in der Regel **Maschinentransporte** oder **Materialtransporte**.
- In der Auftragsart kann die Option „Immer 2 Transportaufträge erstellen“ aktiviert werden, um diese Art von Aufträgen zu nutzen.

4. Struktur der Transportaufträge:

- Ein Transportauftrag besteht aus **zwei zusammengehörigen Aufträgen**:
 - **Beladen:** Am Startprojekt wird die Maschine oder das Material verladen.
 - **Entladen:** Am Zielprojekt wird die Maschine oder das Material entladen.
- Beide Aufträge sind miteinander verbunden:
 - Der Beladeauftrag ist **vorgelagert** zum Entladeauftrag.
 - Der Entladeauftrag ist **nachgelagert** zum Beladeauftrag.
- Diese Aufträge können nur zusammen disponiert und verplant werden.

Anforderung:

Bitte sicherstellen, dass die Tourenplanung für Transportaufträge korrekt konfiguriert werden kann und die Verknüpfung der beiden Teilaufträge (Beladen/Entladen) einwandfrei funktioniert. Zudem sollte geprüft werden, ob die Benutzerführung bei der Erstellung und Disposition dieser Aufträge optimiert werden kann.

Freischaltung in der Auftragsart:

Neue Auftragsart erstellen

1. Navigieren Sie zu den Aufträgen, klicken auf das Menü rechts, öffnen Auftragsarten und klicken Sie auf „**Hinzufügen**“.
2. Füllen Sie die allgemeinen Felder der Auftragsart wie üblich aus (z. B. Bezeichnung, Standarddauer).
3. Wählen Sie die **Dispositionsart**, falls spezifische Anforderungen bestehen.

3. Transportaufträge aktivieren

1. **Option „Immer 2 Transportaufträge erstellen“ aktivieren:**
 - Setzen Sie ein Häkchen bei dieser Option, um automatisch zwei Transportaufträge zu erstellen, die zusammengehören.
 - Ein Transportauftrag besteht aus:
 - **Beladeauftrag:** Zum Beladen am Startprojekt.
 - **Entladeauftrag:** Zum Entladen am Zielprojekt.
 - Beide Aufträge sind miteinander verknüpft:
 - Der Beladeauftrag ist **vorgelagert**.
 - Der Entladeauftrag ist **nachgelagert**.
 - Diese beiden Aufträge können nur gemeinsam geplant und disponiert werden.

Auftragsart erstellen

Terminüberschreitung Level 2: 

Terminüberschreitung Level 3: 

Dispositionsart: 

Standard Dauer (Minuten):

☐ "Brauche mehr" erlauben 

☐ Immer 2 Transportaufträge erstellen 